鏡野町有線テレビ 各種設定手順書

この手順書では以下の内容の手順を解説しています

メール設定・ホームページの掲載

お客様がご利用の OS により設定方法が異なる部分があります。OS をご確認の 上、作業を行ってください。

お客様のパソコン環境によっては、本手順書に記載されている内容と異なる場合があります。

本手順書は、鏡野町有線テレビのインターネット接続サービスを利用するため のものです。他のプロバイダや、インターネット接続サービスを利用する場合 の手順とは異なる可能性があります。

ご加入の際、鏡野町有線テレビからお渡しした書類はパソコン故障時など、再 設定を行う際に必要となります。全ての設定が完了した後も大切に保管してく ださい。

目 次

メールの基本設定内容	 2
メールの設定方法	
Windows Vista / Windows 7 (Windows Live Mail)	 3
Windows 8 / Windows 10	 5
Windows 10	 10
、 メール転送の設定方法	 17
メール転送を解除する方法	 21
ホームページの掲載方法	
FTP 用パスワードの変更方法	 24
FTP 設定方法 (ホームページビルダー)	 27
FTP 設定方法(FFFTP)	 30

メールの基本設定内容

メールの利用申し込みをされた方は、以下の内容をメールソフトに設定してく ださい。

1	メールアドレス	
2	ユーザ ID	別紙「メールアドレス等の通知およびパスワード変 更方法について」に記入してあります
3	パスワード	
4	SMTP サーバー	smtp.mto.ne.jp
5	POP サーバー	pop3.mto.ne.jp

この手順書では以下のメールソフトを使用した設定手順を記載しています。

Windows Vista	Windows Live Mail
Windows 7	Windows Live Mail
Windows 8	Mozilla Thunderbird
Windows 10	Mozilla Thunderbird
	Outlook 2016

メールの設定方法

Windows Vista・Windows 7の設定方法(Windows Live Mail)

初めに、「Windows Live Mail」をマイクロソフトのホームページからダウンロ ード・インストールします。

「Yahoo! Japan」や「Google」などで「Windows Live Mail」を検索するか、 以下のアドレスからアクセスして、「Windows Live Mail」をダウンロード・イ ンストールしてください。

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-live/essentials-other

※アドレスは変更になっている場合があります。あらかじめご了承ください。

Windows Live Mail を起動します。

WindowsLive メールのアカウント設定が表示されたら、別紙「メールアドレス 等の通知およびパスワード変更方法について」に記入されている電子メールア ドレス、パスワードを入力し、「表示名」を入力します。

[電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する]にチェックを付け て[次へ]をクリックします。(既に Windows Live メールを起動したことがある 場合、設定ウィザードが表示されません。その場合、[Alt]キーを押すとメニ ューが表示されますので、[ツール]-[アカウント]を選択すると表示できま す) ※「表示名」はメール受信者に対して表示される名前です。

(テ) 電子メール アカウントを追加する
xxx@mto.ne.jp
電子メール アカウント情報を以下に入力してください。
電子メール アドレス(E):
例: example555@hotmail.com <u>無料•大容量 Hotmail作成</u>
パスワード(<u>P</u>):
このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(日)
表示名(<u>D</u>):
例: Taraa 例)鏡野 太郎
□ 電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)
チェックを付ける
次へ(N) キャンセル



設定の完了が表示されたら、[完了]を左クリックします。

\bigcirc	■そメール アカウントを追加する
	フォーン・レッセットフップに立てまれのチャンパーン
	アカラントのビットアップに必要は19400パノカボモ子しよした。
	完了(E) キャンセル

以上で、Windows Live Mailの設定は完了です。

Windows 8・Windows 10の設定方法(Thunderbird)

初めに、「Mozilla Thunderbird」を Mozilla のホームページからダウンロード・ インストールします。

「Yahoo! Japan」や「Google」などで「Mozilla Thunderbird」を検索するか、 以下のアドレスからアクセスして、「Mozilla Thunderbird」をダウンロード・ インストールしてください。

http://www.mozilla.jp/thunderbird/

※アドレスは変更になっている場合があります。あらかじめご了承ください。

Mozilla Thunderbird を起動します。

「Thunderbird のご利用ありがとうございます」のメッセージが表示されたら、 左下の「メールアカウントを設定する」を左クリックします。

氏名またはニックネーム		検索	
いくつかのプロバイダとの提携に、 アドレスを検索するため、ご氏名。 み)。	5り、Thunderbird が新しいメー たは好きな言葉を上のテキス	・ルアカウントを提供します。利用可能な; トボックスに入力してください (半角英数	メーノ 字の
🗹 👸 gandi.net	🔽 🌊 Hov	rer.com	
検索語句は、利用可能なメールフ メールプロバイダ sandi.net (<u>プラ</u> ・ シー, サービス利用規約) に送信	ドレスを見つける目的で Mozi バシーポリシー, <u>サービス利用</u> 対れます。	lla (<u>プライバシーポリシー</u>) とサードバーラ <u>1規約</u>) および Hover.com (<u>プライバシー</u>)	- 10. <u>KU</u>

既にMozilla Thunderbird でアカウント設定をしたことがある場合、設定ウィザードが表示されません。その場合は右上のアイコンを左クリックし、[オプション]-[アカウント設定]を左クリックします。



アカウント設定画面が表示されたら、左下にある「アカウント操作(<u>A</u>)」を左 クリックし、表示されたメニューの中から「メールアカウントを追加(<u>A</u>)」を 左クリックするとアカウント設定画面が表示されます。



メールアカウント設定が表示されたら、あなたのお名前、別紙「メールアド レス等の通知およびパスワード変更方法について」に記入されているメールア ドレス、パスワードを入力し、「続ける(<u>C</u>)」を左クリックします。 ※「あなたのお名前」はメール受信者に対して表示される名前です。

	メールアカウント影	定 ×
あなたのお名前(<u>N</u>):	鏡野 太郎	受信者に表示される名前です。
メールアドレス (<u>し</u>) :	xxx@mto.ne.njp	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	
	✔ パスワードを記憶する(M)	
新しいアカウントを取れ	₽ <u>(G)</u>	続ける(C) キャンセル(A)

「Thunderbird はあなたのアカウント設定を見つけられませんでした。」と表示されたら受信サーバ・送信サーバの情報を以下のように入力します。

また、「ユーザ名」が別紙「メールアドレス等の通知およびパスワード変更 方法について」に記入されている「ユーザ ID」と異なる場合は、「詳細設定(A)」 を左クリックし、正しいものを入力します。

正しく入力されているのを確認後、「再テスト(T)」を左クリックします。

あなたのお名前(<u>)</u> メールアドレス(<u>)</u> パスワード(E	」): 鏡野 _): xox@ 2): ●●●	太郎 rmto.ne.jp	メールJ 受信者に表	アカウント設 示される名前	定 です。		•
▲ Thunderbin 毎信サーパ・「」	✓ パ	スワードを記憶する(M) のアカウ>ト設定を見つ サーバのホスト名	はられませんで	した。 ポート番号	SSL 接続の保護がり、 、	認証方式 通覚の/7ワード認証	
○ ビン・ハ・□ 送信サーバ: S ユーザ名:	MTP	smtp.mto.ne.jp	¥	25 ¥	接続の保護なし、	20160 000 F NULL 認証なし	*
新しいアカウントや	を取得(<u>G</u>)	詳細設定(A)	ユーザ	ID	再テスト(工)	完了(<u>D)</u> キャン	ZJJ.(<u>A</u>)

		サーバのホスト名	ポート 番号	SSL	認証方式
受信サーバ	POP3	pop3.mto.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワ ード認証
送信サーバ	SMTP	smtp.mto.ne.jp	25	接続の保護なし	認証なし

入力に不備がなければ「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べる ことにより見つかりました。」と表示されるので、「完了(D)」を左クリックし ます。

メールアドレス((L): xoox(@mto.ne.jp	XEDEAX	XXC1 194	7 N N N	. 9*			
パスワード((P): ●● ☑ ノ	●●●●●● (7ワードを記憶する/M)							
	• /	(X) 1.65939.9(M)							
次のアカウント設	定が、指定さ	されたサーバを調べることによ	り見つかりまし	た。					
		サーバのホスト名		ポート種	号	SSL		認証方式	
受信サーバ:	POP3 v	サーバのホスト名 pop3.mto.ne.jp		ポート番 110	등	SSL 接続の保護なし	~	認証方式 通常のパスワード認証	~
受信サーバ: [送信サーバ: !	POP3 V SMTP	サーバのホスト名 pop3.mto.ne.jp smtp.mto.ne.jp	v	ポート番 110 25	·号 ▼	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	>	認証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	,
受信サーバ: [送信サーバ: g ユーザ名:	POP3 V SMTP	サーバのホスト名 pop3.mto.ne.jp smtp.mto.ne.jp xxx	v	ポート種 110 25	·号 ▶	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	>	認証方式 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証	~

以下のような警告が出る場合は、「接続する上での危険性を理解しました(U)」 にチェックを入れて「完了(D)」を左クリックします。



以上で Mozilla Thunderbird の設定は完了です。

Windows 10の設定方法 (Outlook 2016)

スタートボタンを右クリックします。 「ファイル名を指定して実行(R)」を左クリックします。

0.715	タスク マネージャー(T)
U 365	設定(N)
	エクスプローラー(E)
	検索(S)
	ファイル名を指定して実行(R)
	シャットダウンまたはサインアウト(U) >
	デスクトップ(D)

「ファイル名を指定して実行」画面が表示されます。 「名前(<u>0</u>):」に「control」と入力し「OK」ボタンを左クリックします。

💷 ファイリ	し名を指定して実行 ×
٨	実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネット リソース名を入力してください。
名前(<u>O</u>):	control ~
	OK キャンセル 参照(<u>B</u>)

「コントロールパネル」が起動します。「ユーザーアカウント」を左クリック



※画面が以下のように表示された場合は画面上の「コントロールパネル」を左 クリックすると上の画面になります。

ついじゅーカーの粉索を原動(ます)			
コンビコーシーの成体を時間のより			104/3/2 026/3/4/3/*
BitLocker For7m&tt.	🚺 Flash Wayer	de lava	Mail (Microsoft Outlook 2016)
RamathaApp とデスクトップ接続	🛃 Windows To Go	Windows 771794-W	1日 インターネット オブション
品インチョクスのオプション		== 7 - 7 -F	◎ コンビューテーの簡単論作センテー
4 702F	システム	🏲 セキュリティとメンテナンス	ダスクパーとデビゲーション
A 20112 97-01-	育全 デバイスとブリンター	「薬トラブルシューティング	壁 ネットワークと共有センター
🍘 パックアップと東元 (Windows T)	💫 ファイル度型	× 742+	の プログラムと無能
•4 n-1.717	5C7 📵	趣 ユーザーアカウント	1 7-7 7+69-
· 黄素佐田	😇 mat	(油) 音速ジール	「「「既定のプログラム
E ERM	S* 215	業務通報マネージャー	王子 白松芹生
C eoug	了 由外連	19 mm	こので、「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」
四 電話とモデム	 (3) 両期センター 	A BITZINA	

総 ユーザーアカウント ← → - ↑ 純 : コントロール パネル : ユーザー アカウント : コントロール パネル ホーム ユーザーアカウント 今回ユーザーにのコンピューターへのアクセスを許可 (※ アカウントの理由の実更) システムとセキュリティ 資格情報マネージャー キットワークとインターネット Web 資格情報の管理 Windows 資格情報の管理 ハードウェアとサウンド プログラム Mail (Microsoft Outlook 2016) ユーザー アカウント デスクトップのカスタマイズ 時計, 言語, および地域 コンピューターの簡単操作

「Mail(Microsoft Outlook 2016)」を左クリックします。

「メール」の画面が表示されます。「追加(<u>D</u>)」ボタンを左クリックします。

ال-X 🚳	×
全般	
このコンピューターにセットアップされたプロファイル(0):	
	~
追加(D) 削除(E) プロパティ(R) コピー(Y)	
Microsoft Outlook の起動時に使用するプロファイル:	
○ 使用するプロファイルを選択する(P)	
● 常に使用するプロファイル(<u>U</u>)	
	\sim
OK キャンセル 適用(A	0

「新しいプロファイル」画面が表示されます。「プロファイル名(<u>N</u>)」に任意の名前を入力し、「OK」ボタンを左クリックします。(本書では mto.ne.jp としています。)

🧼 新しいプロファイル	×
🥥 新しいプロファイルの作成	ОК
プロファイル名 <u>(N</u>):	キャンセル
mto.ne.jp	

「アカウントの追加」画面が表示されます。「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ(N)>」ボタンを左クリックします。

〇 電子メール アカウント(<u>A</u>)		
名前(生):		
	例: Daiki Matsumoto	
庫子メール・アドレス(E):		
	নি: daiki@contoso.com	
パスワード(2):		
パスワードの確認入力(工)		
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。	
●自分で電子メールやその他の	サービスを使うための設定をする (手動設定)(<u>M)</u>	

「アカウントタイプの選択」画面が表示されます。「POP または IMAP (\underline{P})」を 選択し、「次へ (\underline{N})>」ボタンを左クリックします。

🧼 アカウントの追加		×
アカウント タイプの選択		Ť
○ Office 365(E)		
Office 365 アカウントの自動設定		
1 1 7 ⁰ 7 ⁰		
メール アドレス(E); 例: daiki@contoso.com		
POP または IMAP(P) POP または IMAP 東子メール、アカウントの詳細設定		
○ Exchange ActiveSync(<u>A</u>) Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定		
	ノ 豆ろ(R) 次人(N) 、 ちがい	<i>и</i> . Л.Т

「POP と IMAP のアカウント設定」画面が表示されます。各項目を以下の表を 参考に入力してください。入力後、「次へ(N)>」ボタンを左クリックします。

	任音の名前を入力してください
ייא ביי	
	メール受信者に対して表示される名削です。
電子メールアドレス(<u>E)</u>	別紙「メールアドレス等の通知およびパスワード
	変更方法について」に記入されているメールアド
	レスを入力してください。
アカウントの種類(<u>A</u>)	「POP3」を選択してください。
受信メールサーバー (<u>I</u>)	「pop3.mto.ne.jp」と入力してください。
送信メールサーバー	
(SMTP) (<u>0</u>)	「smtp.mto.ne.jp」と人力してください。
アカウント名 (<u>U</u>)	別紙「メールアドレス等の通知およびパスワード
	変更方法について」に記入されているアカウント
	名(ユーザーID)を入力してください。
パスワード(<u>P</u>)	別紙「メールアドレス等の通知およびパスワード
	変更方法について」に記入されているパスワード
	を入力してください。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	kagamino hanako	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧
電子メール アドレス(E):	*****@mto.ne.jp	04.20
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	РОРЗ	
受信メール サーバー(<u>I</u>):	pop3.mto.ne.jp	[次へ]をクリックしたらノカワント設定を目勤的にテストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>0</u>):	smtp. mto. ne. jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		●新しい Outlook データ ファイル(W)
アカウント名(U):	****	○ 既存の Outlook データ ファイル(凶)
パスワード(<u>P</u>):	******	参照(5)
⊡パス	ワードを保存する(<u>R</u>)	
□ メール サーバーがセキュリティで係	R護されたパスワード認証 (SPA) に対応し	
ている場合には、チェック ボックスな	をオンにしてください(0)	详细验定(M)

「テストアカウント設定」画面が表示されます。「すべてのテストが完了しました。」と表示された場合は「閉じる(<u>C</u>)」ボタンを左クリックしてください。

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続	行してください。	中止(<u>S)</u> 関いる(<u>C</u>)
タスク エラー		
	状況	
 ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのロクオン ✓ テスト电子メール メッセージの送信 	元了 完了	

「すべて完了しました」と表示されます。 「Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する(<u>S</u>)」のチェックが入ってい る場合はチェックを外し「完了」ボタンを左クリックします。

🧼 アカウントの追加		×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
□Outlook Mobileをスマートフォンにも設定する(<u>S)</u>		別のアカウントの追加(A)
	< 戻る(<u>B</u>) 完了	לאנא

「メール」i	画面を「()K」ボタ	ンを左ク	フリックし	ノ、閉じます。
		🕖 X-JL			×
		全般			
		🧼 zoe	Iンピュー タ ーにセットア	ップされたプロファイル(<u>0</u>	0:
		mto.ne.jp			^
		追加(<u>D</u>)	削除(<u>E)</u>	プロパティ(<u>R</u>) コ	μĽ-(Υ)
		Microsoft (outlook の起動時に	使用するプロファイル:	
		○使用す	るプロファイルを選択	する(<u>P</u>)	
		◉ 常に使	明するプロファイル(<u>U</u>)	
		mte	o.ne.jp		~
			ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>)

以上で Outlook 2016 の設定は完了です。

メール転送の設定方法

(1) インターネット エクスプローラなどのブラウザを起動します。

(2)「https://pop3.mto.ne.jp:20000/」をアドレスバーに入力してアクセ スします。

(3)以下の画面が表示されますので「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」を左クリックします。

心証明書	1ラー・ナビゲーションはナロックされました。 - Wedows Internet Ex	phirat.	. Di X
60	 E https://pop3 mtone.js/20000/ 	Coste	P -
Q 42	● 証明書エラー ナビゲーションルボブロックされました。	日・日・日・日	• • @ 9~x/@ • *
13	この Web サイトのセキュリティ証明書には問題が	aozi.	2
	このWebサイトで提示されたセキュリティ信仰用書は、信頼された このWebサイトで提示されたセキュリティ信仰用書は、別のWeb セキュリティ信仰用書は別問題によって、詐欺や、別使しのエピュー てくる場合が形成す。	毎明機関から発行されたものではあびほせん。 サイ・のアドレン用に発行されたものです。 9からサーバーに送信される情報を読み取る想回が守	ueba.
	このページを閉じて、この Web サイトの確認を統行しない 参 ここをクルウレてこの Yeb ページを発わる。	ことを推測します。	
	Cのサイトの問題を認うする(推測されません)。		
'	 इस्माह्य 		
hitten //new	0 mm ar 2000/	D (A-2+)	- 1004 -

(4) 「ログイン」 画面が表示されますので、転送を行いたいメールアドレ スのユーザ I Dと現在のパスワードを入力して「ログイン」ボタンを左クリッ クします。

Login to User	
rou must ente	r a username and password to login to the Usermin servel on
ユーザ名	•••
パスワード	•••••
	□ ログインを記憶させますか?
	ログイン クリア

(5) ログイン完了後に以下のメニュー画面が表示されますので「メールの転送」を左クリックします。



(6)「メールの転送」の画面が表示されます。

「転送」の「口はい、こちらに転送します:」に☑チェックをつけ、右側の欄 に転送先のメールアドレスを入力します。入力完了後に「保存」ボタンを左ク リックします。

) 定	
(一ルの転送	
設定方法: 一覧で設定 <u>手動で</u>	で詳細設定
メール転送設定一覧	
受信箱に残す 転送 自動返信を返す	ン はい、このサーバの受信箱にもメールを残します。 ・ はい、こちらに転送します: *******@docompine.jp ・ はい、以下のメッセージを差出人に自動で返します
自動返信に添付するファイル 自動返信の最小間隔	 常に自動反信する 分以内に来たものは自動反倒しない

(7)設定完了後に右上の「Log Out」ボタンを左クリックしてログアウトします。

/ ME		
ールの転送		
除定方法: 一覧了設定	手動では細胞定	
ALL	1.8/53105500	
又一ル転送設定一篇		
受信箱に残す	1(は、このサーバの受信箱にもメールを残します。	
PASS	// (JL)、こちらに教送します: ++++++ Bdocamoine b	
自動返信を返す	(れ)、以下のメッセージを差出人に自動で思します	

(8) ログアウトが完了すると以下の画面が表示されます。

この画面が表示された後にインターネットエクスプローラなどのブラウザを 終了してください。

Login to Userm	in
You must enter :	a username and password to login to the Usermin server on
パスワード	
	□ ログインを記憶させますか?

メール転送を解除する方法

(1)「メール転送」を左クリックします。

Use	ermin) ^デ 設定		
	ユーザ設定 ディスク容量	い バスワードの変更	

(2)手動で詳細設定を左クリックします。

Usermin				
② <u>ユーザ設定</u>				
	×	ールの転送		
	i	設定方法: 一覧で設定 <u>手動</u>		
		メール転送設定一覧		
		受信箱に残す	☑はい、このサーバの受信箱にもメールを残します。	
		転送	☑ はい、こちらに転送します: ******@docomo.ne.jp	
		自動返信を返す	□ はい、以下のメッセージを差出人に自動で返します	
		自動返信に添付するファイル		
		自動返信の最小間隔	● 常に自動返信する ○ 分以内に来たものは自動返信しない	
		自動返信に使う From:	○ 自動検出 ◎ Your default address ○ Use address *****@****.****	

(3)メール転送を解除するメールアドレスを左クリックします。

			100
設定			
メールの転送			
設定方法:一覧で設定 手動で	计相论定		
このモジュールは、このサーバーの 受信箱にはメールが配達されなど	りあなたのアカウントに送られた電子メー なります。受信箱にも残すのであれば、「	・ルの転送について設定します。何らかの転送設定を加えた# メール転送先を追加1→「自分の受信箱」を転送先に加えてく7	舞台、そのままではこのサーバーの ださい。
AT 19 40	有効か?	1011 M	有效协议
TAJO /I	E MALE ST	The second	

(4)削除ボタンを左クリックします。

设定			
ール インデックス	z.J		-
	15 H		
ベール転送先を	編集		
メール転送先	を編集		
有効にします	<i>か?</i> ● はい ○ いいえ		
転送先	電子メールアドレス	★ ******@docomo.ne.jp	
転送先	<なし>	•	
		保存	削除

(5)メール転送の設定画面に戻ります。画面右上の「Log Out」を左クリックし、ログアウトします。

验定	
い、このサーバの受信箱にもメールを残します。 い、こちらに転送します: ************************************	
1に自動返信する 分以内に来たものは自動返信ブルト 動検出 * Your default address Use address	
	設定 1. v. このサーバの受信箱にもメールを残します。 1. v. こちらに転送します: ************************************

(6) ログアウトが完了すると以下の画面が表示されます。 この画面が表示された後にインターネットエクスプローラなどのブラウザを 終了してください。

Login to Use	rmin
You must ent	er a username and password to login to the Usermin server
フーザタ	on
エッセパスワード	
	□ ログインを記憶させますか?
<u> </u>	קות האלו

ホームページの掲載方法

FTP(ファイル転送)用パスワード変更方法

(1) インターネット エクスプローラなどのブラウザを起動します。

(2) 「https://www.mto.ne.jp:20000/」をアドレスバーに入力してアクセス します。

(3)以下の画面が表示されますので「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」を左クリックします。



(4)「ログイン」 画面が表示されますので、ホームページのユーザ I Dと パスワードを入力して「ログイン」ボタンを左クリックします。

Login to Usermin	
You must enter a username and password to login to the Usermin server	
on ユーザ名 ●●●●	
パスワード ●●●●●●●	
□ ログインを記憶させますか?	
ロガインクリア	
on ユーザ名 パスワード ●●●●●● □ ログインを記憶させますか? ログイン クリア	

(5) ログイン完了後にメニュー画面が表示されます。

「パスワードの変更」を左クリックします。

Usermin	
?	
ユーザ設定	
ユーザ設定	
「 ディスク容量	バスワードの変更

(6)パスワード変更画面が表示されます。

「現在のパスワード」、「新しいパスワード」を入力し「変更する」ボタンを左 クリックします。

Usermin	
<u>ユーザ設定</u>	a present of the second state of the second st
パスワードの変更	
Use this page to change the passw	rord you use for logging into the server via SSH, telnet or FTP, or for picking up email via POP3
変更するユーザー 現在のバスワード	
あたらしいパスワード	•••••
あたらしいパスワードをもう1度	••••••
変更する	

(7)パスワード変更が完了すると以下の画面が表示されます。 画面右上「Log Out」ボタンを左クリックして、パスワード変更画面からログ アウトします。

Log Out Usermin (?)サ 股定 インデックス Changed Password ●●●●のあなたのパスワードが変更されました。ログイン、telmet、SSH、FTP、POP3 等は 今 作成した頼人 パスワードを必要とします。 password changing form LCTEE

(8) ログアウトが完了すると以下の画面が表示されます。 この画面が表示された後にインターネットエクスプローラなどのブラウザを 終了してください。

ログアウ	を完了しました	。再度ログインするには下の画面を使用してく	〈ださい。
	Login to Usermin		
	You must enter a	username and password to login to the Usermin server on	
	ユーザ名 パスワ <i>ー</i> ド		
		□ ログインを記憶させますか?	
		りリア	

FTP(ファイル転送)設定方法

※ホームページビルダー(ファイル転送ツール)の場合

(1)ホームページビルダーを起動後、ファイル転送ツールを起動します。

(2)「設定」ボタンを左クリックして「ファイル転送設定」 画面を開きます。

(3)以下の画面が表示されますので次の項目を入力して「新規プロファイルの作成(N)」ボタンを左クリックします。

①サーバープロファイル名: 任意の名称を入力します。

②プロバイダの選択:その他 を選択します。

③FTP サーバー名: www.mto.ne.jp を入力します。

④FTP アカウント名: お客様のホームページのユーザ ID を入力します。

⑤FTP パスワード: お客様のホームページのユーザ ID のパスワードを入力 します。

ファイル転送設定	×
サーバープロファイル設定 転送モード自動判別設定	詳細設定
_ サーバープロファイル名(P)	_ ブロファイルの管理(M)
 ふみちゃんのページ 	
- ログイン情報の設定	
プロバイガの選択(E)	
2 天の他	
<u> ETP サーバーを(2)</u>	
3 www.mto.ne.jp	
4 fumichan	
FTP.//20-KM0	
5	
最後に使用したフォルダ	新規プロファイルの作成(N)
	登録プロファイルの削除(R)
	DK キャンセル ヘルプ

(4)「詳細設定」タブを左クリックして、以下の画面を表示します。

・パッシブ(PASSIVE)モードで接続を行う: チェックが外れていることを 確認します。

・ポート番号: 21 になっていることを確認します。
 上記を確認後「OK」ボタンを左クリックして画面を閉じます。

77イル転送設定	X
サーバープロファイル設定 転送モード自動判別設定 詳細設定	
<u>パッ</u> シブ モード(<u>S</u>)	
ロ パッシブ(PASSIVE)モードで接続を行う	
ポート番号(①) 21 初期設定に戻す	
┍ファイアーウォール	
□ ファイアーウォールを経由する(E)	
ファイアーウォールのタイプ①	
USER FwID→PASS FwPass→SITE Host	
ファイアーウォールのサーバー名(W) ポート番号(N)	
ファイアーウォールのユーザーID(<u>U</u>)	
ファイアーウォールのパスワード(<u>P)</u>	
OKキャンセル	ヘルプ

(5)「ファイル転送」ツール画面が表示されます。 画面上部の「接続」ボタンを左クリックしてサーバーに接続します。

🔗 ファイル転送 - D:¥MyDocuments¥MyHomePage	e¥ (PC)	
ふみちゃんのページ 🔽 🍑 🖊 🗣 接続 🔹	•• 📝 設定 🗽 註 🏛 🎅 利	
	www.mto.ne.jp	
🔁 😑 (D:) 💌 D:¥MyDocuments¥MyHomePage¥	¥ 🔽 🗈	•
 名前 サイズ 種類 更		
🛅 images ファイル フォルダ 20	005/03/10 22:33	
🐻 index.html 1 KB HTML Document 20	005/03/10 22:34	
∰page2html 1 KB HTML Document 20		
サーバー www.mto.ne.jp へ接続しました。		IBM //

(6)サーバーへの接続が完了すると以下の画面が表示されます。 画面右側にサーバーの内容が表示されますので「html」フォルダをダブルクリ

画面石側にサーハーの内容が表示されますので「numi」フォルダをダブルグリ ックして開きます。

🚰 ファイル転送 - / (サーバー)		
ふみちゃんのページ 🔄 🖛 切断	000 🕑 設定 🗽 🏥 🏢 🎅 🕺	Ŋ
	T www.mto.ne.j	p
🗈 😑 (D:) 💌 D:¥MyDocuments¥MyHomePa	ge¥ 💌 🔁 🖊	•
名前 サイズ 種類 ☐ images ファイル フォルダ @ index.html 1 KB HTML Document @ page2.html 1 KB HTML Document	更新目時 2005/03/10 22:33 2005/03/10 22:34 2005/03/10 22:34 2005/03/10 22:34	サイズ* 種類 更新日時 ファイル フォルダ 2005/03/10 1355
ー サーバー www.mto.ne.jp へ接続しました。		IBM

(7)画面左側にある、お客様の作成されたホームページのファイルを選択した後、画面中央の「右矢印」ボタンを左クリックしてサーバーにファイルを転送します。

正常に転送が完了するとお客様が転送されたファイルが、画面右側に表示され ます。

/デファイル転送 - /html (サーバー)				_ 🗆 🗙
ふみちゃんのページ 🔽 🐳 切断	•••• 🕑 BC 🔛 🔛	🔳 🤰 📲		
		www.mto.ne.jp		
D:¥MyDocuments¥MyHomePa	ge¥ 🗾 🧕	È/html		_
名前 サイズ 種類	更新日時	名前 サイズ	種類	更新日時
andexhtml 1 KB HTML Document andexhtml 1 KB HTML Document and page2html 1 KB HTML Document	2005/03/10 2233 2005/03/10 2234 2005/03/10 2234	_ocerbn jmages ≧indexhtml 1 KB ≩page2html 1 KB	ファイル フォルタ ファイル フォルダ HTML Document HTML Document	2005/03/10 13:55 2005/03/10 14:03 2005/03/10 14:04 2005/03/10 14:04
page2.htmlを転送しました。				IBM 🥢

操作を終了する場合は、画面上部の「切断」ボタンを左クリックします。

※FFFTP の場合

(1)「FFFTP」を起動します。

(2)「FFFTP」の画面が表示されますので「ホストー覧」画面から「新規ホスト」ボタンを左クリックします。

5	1	新規ホスト(N)
		新規ゲルーフ°(<u>G</u>)
		設定変更(<u>M</u>)
		⊐Ľ−(<u>©</u>)
		削除(<u>D</u>)
		1 4
		ヘルゴ

(3)「ホストの設定」画面が表示されますので、各項目を入力し、「OK」ボタ ンを左クリックします。

①「ホストの設定名」:任意の名前を入力します。例)MTO

②「ホスト名 (アドレス)」: www.mto.ne.jp

③「ユーザ名」:お客様のホームページユーザ ID を入力します。

④「パスワード/パスフレーズ」:お客様のホームページューザ ID のパスワ ードを入力します。

⑤「ローカルの初期フォルダ」: サーバーに転送するファイルのあるフォル ダを設定します。

基本	 ダイアルアップ 高度 +フレタ(フロ) フンハ)
1 MTO	www.mto.ne.jp 2
ユーザ名(U) / ③ fumichan ローカルの初期フォルダ(U) ⑤ [V:¥homepage ホストの初期フォルダ(R)	パスワード/パスフレーズ(P) ******* ④ 「 anonymous .)
	現在のフォルダ
□ 最後にアクセスしたフォ	*ルダを次回の初期フォルダとする(F)
0	K ++>t11 /117

(4)「ホストー覧」画面に戻ります。

先ほど設定した内容でファイル転送の設定が作成されますので「接続」ボタン を左クリックしてサーバーに接続します。

🛃 МТО	新規ホスト(N).
	新規ゲルーフ°(<u>G</u>).
	設定変更(<u>M</u>)
	⊐Ľ-©
	削除(<u>D</u>)
	1 J

- (5) サーバーに接続が完了すると以下のような画面が表示されます。
 - ・左側の領域にお客様のコンピューターのファイルー覧が表示されます。
 - ・右側の領域にサーバー側のファイルー覧が表示されます。
 - ・画面下部の灰色の領域にログ(操作履歴)が表示されます。

V:Who	mepage			// //nt	mi			
名前	日付	#1 %	1210	名前	1B/I	サイズ 種類	雇住	所有者
Dindex.html	2005/03/15 10:59 2005/03/15 10:59	58	htmi Inteni	4	1			
CWD html S0 CWD con XPWD 257 "Antml" is	mand successful.							-

- (6)ファイルの転送を行います。
- ・左側の画面からサーバーに転送したいファイルを選択します。
- ・画面上の「↑」印のボタンをクリックします。
- 「アップロード」画面が表示され転送の状況が表示されます。

ELE AL MARINE	NUMBER	2	」) 間 間 に m d				
tr)	日付 2005/03/15 11/01	サイズ 種類	名前 Chard-but	日付	サイズ 権頼	要性	而有者
index.html page2.html	2005/03/15 10:59 2005/03/15 10:59	S8 html 58 html	Last og ser				
		in the first of the second sec		- (et al			
		#76+ Adm//mb	and and				
		D-TAL: Vithometry	see¥index.html				
		転送モード: アスキー	コード支持に開	漢牌			
		状况: 完了					
		このファイル老中止	次切除中止	全て中止			
			<u> </u>				
WD /html	1001 1 11		100404				
Upening	ASUII mode data co	innection for /html/ink	jex.html.				

(7) 正常に転送が完了すると以下の画面が表示されます。

・画面右側に転送したファイルが表示されます。

画面上の左から3番目の「切断」ボタンを左クリックしてサーバーから切断 します。

V.vho	mepage	0.000	- Salar /html	14-150 m			
名前 1 mages 1 ndex.html 2 page2.html	日付 2005/03/15 11:01 2005/03/15 10:59 2005/03/15 10:59	サイズ 種類 《DIR> 53 html 55 html	名前 cp-lin mages mages mages,html D page2.html	Eft 2005/03/15 11:05 2005/03/15 11:06 2005/03/15 11:06 2005/03/15 11:06	サイズ 種類 <dir> <dir> 52 htm 52 htm</dir></dir>	Nort-In Nort-St-St Nort-In Nort-In	所有者
NLST - all		analia fa fia li					