2 「1:ネットワーク設定手順書」の完了後に行ってください

鏡野町有線テレビ 各種設定手順書

この手順書では以下の内容の手順を解説しています

メール設定・ホームページの掲載

お客様がご利用の OS により設定方法が異なる部分があります。OS をご確認の上、 作業を行ってください。

お客様のパソコン環境によっては、本手順書に記載されている内容と異なる場合が あります。

本手順書は、鏡野町有線テレビのインターネット接続サービスを利用するためのもの です。他のプロバイダや、インターネット接続サービスを利用する場合の手順とは異な る可能性があります。

ご加入の際、鏡野町有線テレビからお渡しした書類はパソコン故障時など、再設定を行う際に必要となります。全ての設定が完了した後も大切に保管してください。

目 次

メールの基本設定内容	 2
メールの設定方法	
Mozilla Thunderbird	 4
(Windows 10 / Windows 11) Outlook 2021/2019/ 2016 (Windows 10 / Windows 11)	 9
メール転送の設定方法	 17
メール転送を解除する方法	 20
ホームページの掲載方法	
FTP 設定方法 (ホームページビルダー)	 22
FTP 設定方法(FFFTP)	 25
FTP 用パスワードの変更方法	 28

メールの基本設定内容

メールの利用申し込みをされた方は、以下の内容をメールソフトに設定してください。

1	メールアドレス	
2	アカウント名(ユーザ ID)	別紙「メールアドレス等の通知およびパスワ ード変更方法について」に記載してあります
3	パスワード	
4	SMTP サーバー	smtp.mto.ne.jp
5	POP サーバー	pop3.mto.ne.jp

この手順書では以下のメールソフトを使用した設定手順を記載しています。

Windows 10	Mozilla Thunderbird
Windows 11	Outlook 2021/2019/2016

※「メールアドレス等の通知及びパスワードの変更方法について」 の「アカウント名(ユーザ ID)」入力項目を間違えやすいので、ご 注意ください。

	メールアド このたび、鏡野町イ ます。お客様のお申込。 ドレス通知書は、メー いる可能性もあります なお、パスワードに	レス等の通知及びパスワードの変更 ンターネットアクセスサービスにお申込みい み内容に基づき、メールアドレス等をお知ら いの設定時に必要になります。また、他人に ので、大切に保管してください。 ついては、自己責任において管理してくださ	2022年10月13日 重要の 頻野町存線テレビ 気方法について いただきありがとうござい らせします。このメールア に溜れた場合、不正利用さ ない。
	こうられらの進用者	記	ノンス」の報告としてくた
会員者	\$ ¹	514	
NO	使用者	メールアドレス	アカウント名 (ユーザID)
		kagamino11105@mto.ne.jp	(Kagam1n0)
1	鏡野太郎	エイチ・ワイ・サン・シー・フ゛イ・エー・イー・ロク・シ゛ェー・ヒ゜- HY3cvAe6Jp	-
	以下余白		
※注意	該※ パスワードの文 サンプル abcdefa	字は、全て「半角」・「英数」です。 hijklmnopgrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPORST	UVWXYZ0123456789
この による パスワー 約量確 https:/	通知書の内容は、第三 お問い合わせにはお答 ド変更、メール転送及 悪は、Webサイトでできま //pop3.mto.ne.jp:20000	者による不正利用を防止し、お客さまのセ えできませんので、ご了承ください。 びメールサーバーのお問い合わせ先 す。 (電話:0868-52- E-mail:catv@to 受付時間:午前9 (土・日・祝日、1	キュリティを守るため、お電話 -2213 wn, kagamino.lg.jp)時~午後5時 夏季休暇,年末年始休暇を除く)

メールの設定方法

Mozilla Thunderbird (Windows 10・Windows 11)の設定方法

 初めに、「Mozilla Thunderbird」を Mozilla のホームページからダウンロード・ インストールします。 「Yahoo! Japan」や「Google」などで「Mozilla Thunderbird」を検索するか、以 下のアドレスからアクセスして、「Mozilla Thunderbird」をダウンロード・インスト ールしてください。

https://www.thunderbird.net/ja/

※ アドレスは変更になっている場合があります。あらかじめご了承ください。

Mozilla Thunderbird を起動します。
 「既存のメールアドレスのセットアップ」画面が表示されます。

既存のメールフ	アドレスのセットアッ	プ
現在のメールアドレスを使用	するには、そのアカウント情報を記入	へしてびごさい。
Thunderbird が自動的に	有効なサーバー設定を検索します。	
あなたのお名用		
þohn Doe		0
メールアドレス		
john.doe@example.com	1	0
パスツード	RELA	メールアドレスを取得
☑ バスワードを記憶する		
		_
	キャンセル	80.0

※ 既に Mozilla Thunderbird でアカウント設定をしたことがある場合、<u>画面右上</u>の「アカウント設定」を左クリックします。



アカウント設定画面が表示されたら、左下にある①「アカウント操作(A)」を左クリック し、表示されたメニューの中から②「メールアカウントを追加(A)」を左クリックするとア カウント設定画面が表示されます。

S Ne kooli@mtozejp	図 年米賞生C2/-Cpd X Q 個年	ディスク領域
 KB サーバー設定 送信意えと特別なフォルター 編集とアドレス入力 ボボメーち 同期とディスク頃並 エンドアーエンド編号化 便封確認 KB サーバー設定 送信度えと特別なフォルター 編集とアドレス入力 迷惑メーち ディン環境 エンドアーエンド編号化 ジェック ジェック・エンド編号化 	 アカウント設定 アカウント設定 研究の差出人情報 このアカウントで供用する気足の差出人情報 を形(3): メールアドレス(2): 送信先 (Reply-ton(2): 送信先 (Reply-ton(2): デモ編集(3): HTML F 	
× 8		
サーバー設定		
メールアカウンドを追加(山)… チャットアカウンドを追加(口)… フィードアカウンドを追加(口)…	□ ************************************	A たは HTML 東東77(19月):
現金のアカウントに設定した		
7カウントを利用の	1 X36-NC ACted Emilting(R)	vCard 在編集(D)
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRES		16CS GTLON Littlementaria Manualaria

 「既存のメールアドレスのセットアップ」画面が表示されたら、「あなたのお名前」 (メール受信者に対して表示される名前:自由に設定)、別紙「メールアドレス等 の通知及びパスワードの変更方法について」に記入されている「メールアドレ ス」、「パスワード」を入力し、「続ける」を左クリックします。

Thunderbird #@BBSC#3027-X-B2ER#LET.	現在のメールアドレスを使用するに	は、そのアカウント情報を記入し	てください。
Kagamino Tarou O Kagamino Tarou O Kagamino 11105@mto.ne.jp O	Thunderbird が自動的に有効に	なサーバー設定を検索します。	
Kagamino Tarou			
Kagamino Tarou	あなたのお名明		
kagamino11105@mto.ne.jp	Kagamino Tarou		0
kagamino11105@mto.ne.jp	メールアドレス		
	kagamino11105@	@mto.ne.jp	0
	1022-1	Mitava	ールアドレスを取得
✓ パスワードを記憶する	•••••		
	☑ パスワードを記憶する		

「アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。」と表示されます。「手動設定」を左クリックして設定を行います。

10-9	
0 P	OP3
7	フォルダーとメールがあなたのコンピュータに保存されます
6	→ 受信 POP3 胎号化なし
	pop3.mto.ne.jp
8	图 送信 SMTP STARTTLS
	smtp.mto.ne.jp
2	B ユーザー名
	kagamino11105

受信サーバー・送信サーバーの情報を以下のように入力します。
 また、自動入力された「ユーザー名」が別紙「メールアドレス等の通知及びパスワードの変更方法について」に記入されている「アカウント名(ユーザ ID)」と異なる場合は、正しいものに修正します(本手順書3ページ参照)。
 正しく入力されていることを確認後、「完了」を左クリックします。

プロトコル	POP3	~	
+			
ለለዮ ක:	pops.mto.ne.jp		
ポート番号:	110 🗘		
接続の保護:	なし	~	
認証方式:	通常のパスワード認証	~	
ユーザー名:	Kagam1n0		
送信サーバー	_		
ホスト名:	smtp.mto.ne.jp	「メールアドレス	、等の通知及
ポート番号:	25 🔷	スワードの変更方	法について」
接続の保護:	なし	の「アカウント名	(ユーザ ID)
認証方式:	認証なし	* AJUCTEN	0
ユーザー名:	Kagam1n0		
		詳細設定	

	プロトコル	ホスト名	ポート 番号	接続の保護	認証方式
受信サーバー	POP3	pop3.mto.ne.jp	110	なし	通常のパスワー ド認証
送信サーバー	SMTP	smtp.mto.ne.jp	25	なし	認証なし

5. 以下のような警告が出る場合は、「接続する上での危険性を理解しました」にチ ェックを入れて「確認」を左クリックします。

受信設定:						
pop3.mto.ne.jp	への接続は暗号	日化されません。				
安全でないメー ことによって、あ	レサーバーは、あなた なたのバスワードやプ	のバスワードやプライ ライバシー情報が満	バシー情報を守るため 浅する可能性がありま	の暗号化された接 はす。	焼を行いません。この	サーバーに接続する
送信設定:						
smtp.mto.ne.jp	への接続は暗号	化されません。				
安全でないメー ことによって、あ	ルサーバーは、あなた なたのパスワードやプ	のバスワードやプライ ライバシー情報が漏	バシー情報を守るため 浅する可能性がありま	の暗号化された狭い しす。	徳を行いません。この	サーバーに接続する
■供された設定を使 ■考またはメールプロ	用して Thunderbir バイダーに聞い合わ	d であなたのメール せてください、詳しい	を受信することができま i情報は Thunderbirg	は。ただし、これらの 1 FAO をご覧くださ)接続が不適当でな い、	いか、サーバーの管

6. 以下の画面↓が表示されれば「Mozilla Thunderbird」の設定は完了です。



Outlook 2021/2019/2016 (Windows 10・Windows 11)の設定方法

Outlook2021 や 2019、2016 の Outlook アイコンから起動してアカウントを追加 する手順では下記のようなエラー画面が表示される場合があります。



上記の画面が表示された場合は、Outlookを閉じ以下の手順をお試しください。 ※画面はWindows10、設定画面はOffice2016 バージョン 2002 を元にしています。それ以外のバージョンで は画面が異なる場合があります。

コントロールパネルからのメールアカウント追加手順

 <u>Windows10</u>はデスクトップ画面左下「検索ボックス」に「コントロールパネル」と 入力すると、スタートメニューウィンドウの右上に「コントロールパネル」のアイコン が表示されるので左クリックします。(検索ボックスを表示しない設定の場合は、 「スタートアイコン」左クリック→「コントロールパネル」と入力)



Windows11 はデスクトップ画面下部の「検索」アイコンを左クリックすると「検索バー」が表示され「コントロールパネル」と入力すると、ウィンドウ内右上に「コントロールパネル」のアイコンが表示されるので左クリックします。



2. 「コントロールパネル」が表示されたら「表示方法」が「カテゴリ」となっていること を確認し「ユーザーアカウント」を左クリックします。



3. 「Mail (Microsoft Outlook 201X)」のアイコンを左クリックします。



4. 初めてアカウントを追加する場合は、下図が表示されます。「追加(D)」ボタンを左 クリックします。既存のアカウントが存在する場合は、手順6に進んでください。

2005	ビューターにセット	アップきれたブ	0771%(0):	
				~
遺詞(D)	ALTER(E)	大い行う (株田大大大	(R) 20	-(Y)
 使用する 第に使用 	プロファイルを選択 すのプロファイルを選択 !するプロファイル(C180년9 627 R장る(P) U)	UJ7116-	
				~

5.「Outlook」と入力し、OK ボタンを左クリックします。 手順9に進んでください。

🧼 新しいプロファイル	×
🥥 新しいプロファイルの作成	ОК
プロファイル名(N):	キャンセル
Outlook	

6. 「メール設定-Outlook」画面の「電子メールアカウント(E)」ボタンを左クリックします。

電子メール	ירלמלי	
9	電子メールアカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
F-977	(h	
63	電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データファイル(ド)
107741		
	電子メール アカウントとデータ ファイルの提取のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)

7. 「アカウント設定」画面の「新規(N)」を左クリックします。

-12 P-9.77416	RSS 7y-# SherePoint ()2)	インターキャト学定員 公開予定	香 771-21名	
副新教(N)。 第一日	和175- 御生用(A), ●1	europado) Xwadod •	+	
名相		推动		

8. 「アカウントの追加」画面が表示されます。「自分で電子メールやその他のサービ スを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ(N)」を左クリックし てください。

SU- 112 P37 +-6 7252+(4) S -6 71522 -6 71522 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75		A MORES IN CARGONIC			
A-6 7800+(A) C I Data Matanan I Data Matanan I Data Matanan II Data Ma	S I The Management of Managem	数アカウント オットアップ アカウントを手載では至する	または色の種類のサーバーに展開します。		
C The Case Processor The	Bit Date Measurem	and a manual s			
ed. 21 (call)	Million Heavening				
(d. 27.5.112) R: matrix/company.com		10000	Ph. Date Hansmins		
P. million annual		Revised Street			
			R minicana co-		
	the second state and second states and s				
	The second se				
PLANE IN THE REAL PROPERTY HARMONIC			PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF	20-48.5M-0200	

9. 「POP または IMAP(P)」を選択し、「次へ(N)」を左クリックしてください。

• 77/32FOMAL			×
アカウント・タイプの選択			1. Contraction of the second s
C Office 365(F)			
office 365 7 ft	2214.01MINUT		
1- St 77%			
	ALCONDUCTOR STREET		
· POP #EQ IN	MP(P)		
C Reduced Av	Party Party Party Party		
Exchange Act	wellyne: 毛使用するワービスの詳細設定		
			incontraria americani
		and the second se	

10.「POPとIMAPのアカウント設定」画面が表示されます。各項目を以下の表を参考に入力してください。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	鏡野 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし
電子メール アドレス(E):	yyyy @mto.ne.jp	27.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	pop3.mto.ne.jp	ビー[次へ] モクジックしたらアカワント設定を目動的にテストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.mto.ne.jp	新しいメッセージの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		⑧新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(U):	1111	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード(P):	******	#無(5)
パスペ メール サーバーがセキュリティで保護 いる場合には、チェック ポックスをオ	ワードを保存する(R) 着されたバスワード総証(SPA)に対応 >にしてくだきい(Q)	して 詳細設定(M)

	任音の夕前を入力してください
	江志の石削を八方してへたらい。
	メール受信者に対して表示される名前です。
電子メールアドレス(E)	別紙「メールアドレス等の通知及びパスワードの変
	更方法について」に記載されているメールアドレスを
	入力してください。
アカウントの種類(A)	「POP3」を選択してください。
受信メールサーバー(I)	「pop3.mto.ne.jp」と入力してください。
送信メールサーバー	
(SMTP)(O)	「smtp.mto.ne.jp」と入力してくたさい。
アカウント名(U)	別紙「メールアドレス等の通知及びパスワードの変
	更方法について」に記載されているアカウント名(ユ
	ーザ ID)を入力してください。
パスワード(P)	別紙「メールアドレス等の通知及びパスワードの変
	更方法について」に記載されているパスワードを入
	力してください。

11. 入力後、画面右下の「詳細設定(M)」を左クリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	鏡野 太郎	
電子メール アドレス(E):	yyyy @mto.ne.jp	※間違えやすいのでよくご確認ください
サーバー情報		別紙
アカウントの種類(A):	POP3	「メールマドレス竿の通知乃びパフロー
受信メール サーバー(I):	pop3.mto.ne.jp	
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.mto.ne.jp	ドの変更方法について」
メール サーバーへのログオン情報		の「アカウント名(ユーザ ID)」
アカウント名(U):	2222	を入力して下さい。
パスワード(P):		
	(スワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティでも いる場合には、チェック ポックス	保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 をオンにしてください(Q)	して 詳細設定(M)

12.「インターネット電子メール設定」画面で、「詳細設定」タブを選択し以下のように 入力します。入力後、「OK」ボタンを左クリックします。

受信サーバー(POP3)(I)	110
送信サーバー(SMTP)(O)	25
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	チェックを外します(推奨)
() インアーネット電子メール設定 ×	
金崎 送信サーバー 詳細設定	
サッパーのエート美竹	
受信ラーバー(POP3)(I): 110 標準設定(D) []このサーバーでは場号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)	
送透7-バ~(SMTP)(0): 25	
使用する編号化維持の種類(C): 4L	
サーバーのタイムアウト(T)	
No.1 0051 1.20	
□ サーバーによっセージのロビーを撒く(L)	
11.9-11-25年2月14日 14 (注) 日後	
[11] Winkews (1970) Downless (2020) 24/0 (2020) [00]	
OK 3955	

13.「POPとIMAPのアカウント設定」画面に戻ったら、「次へ(N)>」を左クリックします。

1ーザー情報		アカウント設定のテスト
名崩(Y):	鏡野 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めし
電子メール アドレス(E):	yyyy @mto.ne.jp	\$9.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	pop3.mto.ne.jp	○[次へ]をワリワしたらアガワント設定を目離的にナストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.mto.ne.jp	新しいメッセージの記慣先:
メール サーバーへのログオン情報		● 新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(U):	2222	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
/CZD-F(P):	******	#照(5)
212	ワードを保存する(R)	
」メール サーバーがセキュリティで保留 いる場合には、チェック ポックスをオ	着されたパスワード総証 (SPA) に対応して >にしてください(Q)	評細股定(M)

14.「すべてのテストが完了しました。」と表示されたら「閉じる(C)」ボタンを左クリック

します。

べてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続	行してください。	中止(5)
		開じる(C)
177 15-		
920	状况	
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了	
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了	

15.「すべて完了しました。」と表示されたら「完了」ボタンを左クリックします。

7777-081	×
TATETUELD	
アガラントのセットアップには単な環境がすべて入力されました。	
[2] Outlook Mobile 名(7-1-3+)(2)(新定年8(5)	約67カウントの組入(A)
100	E6 R 7 A57

16.以上で「Outlook2021」「Outlook 2019」「Outlook 2016」の設定は完了で す。

メール転送の設定方法

- 1. Microsoft Edge などのブラウザを起動します。
- 2. 「https://pop3.mto.ne.jp:20000/」をアドレスバーに入力してアク セスします。

😧 toogle 🛛 🗙 🕂					-	. П	×
🗧 -> 🖸 🤀 Miller/pop3.mla.ne.jp //	030/			4	Ū.		-11
Got managers and a				Orei mi		nd (5	
	G	oode					
		9.0					
	d.		8				
	Google MOR	The Faciling Lucity					
81							
広告 ビジネス 単原の仕組み				2047	6-	ANY G	18

3. 「サインイン」 画面が表示されますので、転送を行いたいメールアドレスのユーザ IDと現在のパスワードを入力して「サインイン」ボタンを左クリックします。

サーノ	(ーにログインするには、ユーザー
名と)	「スワードを入力する必要がありま す pop3.mto.ne.jp
4	2222
	ヴインを保存

4. サインイン完了後に以下のメニュー画面が表示されますので「メール転送」を左 クリックします。



5. 「メールの転送」の画面が表示されます。

「転送」の「□はい、こちらに転送します:」に☑チェックをつけ、右側の欄に転 送先のメールアドレスを入力します。入力完了後に「保存」ボタンを左クリックし ます。

Carrier Carrie	844 (P	☆ メ	ールの転送	
	\$PE方法: 1	the fether		
% ディスク容量		*	- ル転送設定一覧	
� メール 転送	供信箱に残す	→ はい、このサーバの受信相にも	メールモ残します。	
▲ パスワードの変更	061 <u>8</u>	● はい、こちらに転送します: はい、以下のメッセージを進出	*****@dacamo.ne.jp 5人に自動で返します	
14 2 ± 0; ± mpm	自動遊伝作返す	99 -		
	自動遊信に添付1	377-14	2	
	白動変信の最小問	() らてお洗顔白い水 ※	分以内に束た右のは自動が	思想しない
	自動源信に使う	rom: 〇 自動検出 き デフォルトの住所	○任所を使用 support@mail-a	
	メッセージ文字も	ミット ボデフォルト (JTF-8) 〇その他	の文字セット	
	• 9.97	The Local Control of C		

6. 設定完了後に左下の「サインアウト」ボタンを左クリックしてサインアウトします。

() Usermin	0 905316-15		ជំខ	メールの転送		
MR.	9	型定方法; <u>电子成定</u> 手	F m C 非接出主			
● ディスク容量			×	一儿転送設定一覧		
% メール転送 % パスワードの重	۹.	發信:截位: 残ず 転送	 ● はい、このサーバの受信箱に ● はい、こちらに転送します: □ はい、以下のメッセージを差し 	もメールを残します。 *****@docomo.ne.jp 出人に自動で置します		
H 2 * 4	9459015 1 1 support	自動返信を返す			€b	
		自動返信の層小間隔	● 常に自動変信する ○	分以内に果たもの)	は自動変傷しない	
		自動退售に使う From:	○ 自動検出 ● デフォルトの住所	性 〇 在所を使用 support@m	uil-a	
		メッセージ文字セット	● デフォルト (UTF-8) 〇 その作	10文字セット		
		O (277				

7. サインアウトが完了すると以下の画面が表示されます。 この画面が表示された後に Microsoft Edge などのブラウザを終了してください。

ひらう Usermin サーバーにログインするには、ユーザー 名とバスワードを入力する必要があります pop3.mto.ne.jp	
▲ 1-9-%	
▲ パスワード	
ログインを保存	

メール転送を解除する方法

1. 「メール転送」を左クリックします。

thinmid .	⊘ ダッシュボード	アカウント情報	
	(Q)	システムの水スト名	popil mto ne ja
		オペレーティング・システム	CentOS Linux 8.2.2004
● ディスク容量		Usermin/(-ジョン	1.902
S→/ル 転送		Authentic theme version	19.52.9.76 MiB
\$ /CXU-POS	史	システムの時間	2020/08/19 11:41:05
		ディスクウォータ	9.76 MiB / 9.76 MiB

2.「手動で詳細設定」を左クリックします。

Usermin Variation II	☆ メールの転送
	設定方法: 単定課題 手動で詳細設定
% ディスク容量	メール転送設定一覧
% メール 転送 % バスワードの変更	受信箱に残す マはい、このサーバの受信箱にちメールを残します。 転送 マはい、こちらに転送します: 1 はい、こちらに転送します: はい、以下のメッセージを想出人に自動で返します
14 J 🛨 05 & support 🛲	自動遊儀を選す
	由軸遊信に挙付するファイル ④ 自動遊信の最小明境 ● 第に自動政信する 分以内に束たものは自動政信しない 自動政信に塗う From: □ 自動模型 ● デフォルトの住所 □ 住所を使用 supportEmail-a メッセージ文字セット ● デフォルト (UTF-8) □ その也の文字セット ● GP

3. メール転送を解除するメールアドレスを左クリックします。

() Usermin	0 Masinte P		合	メールの転送	
	<u>.</u>	設定方法(「一報で設定	干動在詳細語主		La sub-traction of the sub-traction of
◆ ディスク容量		このモジュールは、この のままではこのサーバー! 第1 を新述など知ってく!!	ゲーバーのあなたのアカリットに、医 の受信箱にはメールが配達されなく ださい	られたモナスールの転送にしいて設定します。何ら なります。受信補にも残すのであれば、「メール転	かの転送設定を加えた場合、そ 連先を追加1→「自分の受信
● メール 転送		THE THE REAL PLACE OF A CONTRACT	No. 82, 97, 76		
🐐 バスワードの安	<u>ب</u>	転送先	有効か?	和沃久	有劲力??
	16) 	自分の受信箱	121.0	≥一儿歌送 manamedilocana ne je	1455.5

4. 「削除」ボタンを左クリックします。

CS Usermin	esalen	-		☆ メール転送	先を編集
	٩		メール南	送先を編集	
% ディスク容量		有効にします	がき はい ついいえ		
多 メール 転送		転送先	電子メールアドレス	• ****@docom	o ne jp
● バスワードの度圧		和云光外。	with Low		
					保存。前除

5. 「メールの転送」の画面に戻ります。画面左下の「サインアウト」を左クリックし サインアウトします。

G Usermin	Subali-1		슈	メールの転送		
	9	音をかる: 100000 9	後で詳細設定			
				メール転送設定一覧		
 メール転送 パスワードの 	e #	受活动に残す 転送	★ はい、このサーバの受信期 はい、こちらに転送します はい、立ちのよりセージを引	モメールを強します。 *****Gdocomone.jp 部人に自動で変します		
H J 🛨	9457991 109651 = 10	自動差似考查平				
		自動遺憾に添付するファイル			2	
		白軟亚色の最小問題	* 常に自動活気する ()	分以内に来たもの	は自動近低しない	
		自動変色に受う From:	○ 自動検出 ★ デフォルトの住	語 〇音所を開用 support@r	nañ-a	
		メッセージ文字セット	●デフォルト (UTF-8) ○ その	色の文字セット		
		• 6dt				

6. サインアウトが完了すると以下の画面が表示されます。 この画面が表示された後に Microsoft Edge などのブラウザを終了してください。

ひsermin サーバーにログインするには、ユーザー 名とバスワードを入力する必要がありま す pop3.mto.ne.jp	
▲ 1-9-2,	
▲ パスワード	
ログインを保存	
11 11 AD 400	

ホームページの掲載方法

FTP(ファイル転送)設定方法

※ホームページビルダー(ファイル転送ツール)の場合

- 1. ホームページビルダーを起動後、ファイル転送ツールを起動します。
- 2. 「設定」ボタンを左クリックして「ファイル転送設定」画面を開きます。
- 3. 以下の画面が表示されますので次の項目を入力して「新規プロファイルの作成 (N)」ボタンを左クリックします。
 - ① サーバープロファイル名:任意の名称を入力します。
 - ② プロバイダの選択:その他 を選択します。
 - ③ FTP サーバー名:www.mto.ne.jp を入力します。
 - ④ FTP アカウント名:お客様のホームページのユーザ ID を入力します。
 - ⑤ FTP パスワード:お客様のホームページのユーザ ID のパスワードを入力します。

ファイル転送設定				×
サーバープロファイル設定 転送モード自動	訪判別 設定	詳細設	定	
「サーバープロファイル名(2) ―――		ープロファ	イルの管理(<u>M</u>) —	
 ふみちゃんのページ 				
┌ ログイン情報の設定				
プロバイダの選択(E)				
2 その他	•			
FTP サーバー名(S)				
3 www.mto.ne.jp				
FTP アカウント名(U)				
4 fumichan				
FTP パスワード(W)				
5				
-サーバーの知道マナルダの設定(の)				
			新規プロファイルの代	(ग) द्वैत्व
していたい しんしょう しんしょ しんしょ				
			登録プロファイルの肖	小除(<u>R</u>)
	OK		キャンセル	ヘルプ

- 4.「詳細設定」タブを左クリックして、以下の画面を表示します。
 - ・パッシブ(PASSIVE)モードで接続を行う:チェックを入れます※。
 - ・ポート番号:21 になっていることを確認します。
 - 上記を確認後「OK」ボタンを左クリックして画面を閉じます。

rイル転送設定	
サーバーブロファイル設定 転送モード自動判別設定 詳細設定	
<u>_パッシ</u> ブ モード(S)	
「レア」ッシブ(PASSIVE)モードで接続を行う	
- ボート番号(<u>Q</u>) - 21 初期設定に戻す	
□ ファイアーウォールを経由する(E)	
ファイアーウォールのタイプ(工)	
USER FwID→PASS FwPass→SITE Host	
ファイアーウォールのサーバー名(20) ポート番号(20)	
21	
ファイアーウォールのユーザーID(<u>U</u>)	
ファイアーウォールのパスワード(<u>P</u>)	
OK ++>+t	ル ヘルプ

- ※ ご使用の環境により、パッシブモードではサーバーに接続できない場合が あります。接続できない場合はチェックを外してください。
- 5.「ファイル転送」ツール画面が表示されます。 画面上部の「接続」ボタンを左クリックしてサーバーに接続します。

🚰 ファイル転送 - D:¥MyDocumente¥MyHomeE	Page¥ (PC)	
ふみちゃんのページ 💆 🚽 🖊 🗣 接続	000 📝 設定 🗽 🔠 🧊 🤰 刘	0
	The second secon	p
🔁 🗐 (D:) 💌 D:¥MyDocuments¥MyHomeP	age¥ 🗨 💽	
名前 サイズ 種類		サイズ 種類 更新日時
Cimages ファイル フォルダ	2005/03/10 22:33	
eindex.html 1 KB HIML Document	2005/03/10 22:34	
	2000/00/10 22:04	
	<u>ה</u> ה	
	100 C	
	•	
ー サーバー www.mto.ne.jp へ接続しました。	,	IBM //

- 6. サーバーへの接続が完了すると以下の画面が表示されます。 画面右側にサーバーの内容が表示されますので「html」フォルダをダブルクリッ
 - クして開きます。

🚰ファイル転送 - / (サーバー)				
ふみちゃんのページ 🗾 📢 切断	000 📝 設定	# 🔳 🤰 利		
		uww.mto.ne.jp		
(D:) D:¥MyDocuments¥MyHomePa	ige¥ 💌	E /		•
名前 サイズ 種類	更新日時		サイズ 種類	更新日時
images ファイル フォルダ	2005/03/10 22:33	1 🗀 html	ファイル フォルダ	2005/03/10 13:55
🗃 index.html 1 KB HTML Document	2005/03/10 22:34			
age2.html 1 KB HTML Document	2005/03/10 22:34	-11		
		1		
		5		
		2		
	8028	3		
		•		Þ
ー サーバー www.mto.ne.jp へ接続しました。				IBM //

7. 画面左側にある、お客様の作成されたホームページのファイルを選択した後、画面中央の「右矢印」ボタンを左クリックしてサーバーにファイルを転送します。 正常に転送が完了するとお客様が転送されたファイルが、画面右側に表示されます。

🚰 ファイル転送 - /html (サー/ <u>パー)</u>		
ふみちゃんのページ 🔽 🛶 切断	000 📝 BE 🗄 📜 🎅 利	
	www.mto.ne.jp	
(D:) D:¥MyDocuments¥MyHomePa	ge¥ 🗾 /html	~
名前 サイズ 種類	更新日時	サイズ 種類 更新日時
imaess ファイルクス・ルダ index.html 1 KB HTML Document image2.html 1 KB HTML Document	2005/03/10 2233 2005/03/10 2234 2005/03/10 2234	ファイル フォルダ 2005/03/10 13:55 ファイル フォルダ 2005/03/10 14:04 1 KB HTML Document 2005/03/10 14:04 1 KB HTML Document 2005/03/10 14:04
ー page2.htmlを転送しました。		IBM //

操作を終了する場合は、画面上部の「切断」ボタンを左クリックします。

FTP(ファイル転送)設定方法

※FFFTP の場合

- 1. 「FFFTP」を起動します。
- 2. 「FFFTP」の画面が表示されますので「ホスト一覧」画面から「新規ホスト(<u>N</u>)」 ボタンを左クリックします。

	新規ホスト(N).	
	新規ゲルーフ°(<u>G</u>)	
	設定変更(<u>M</u>)	
	⊐Ľ-©	
	肖· 『訴令(D)	
	↑ ↓	
+++++	ーー	881"7 (0)

- 3. 「ホストの設定」画面が表示されますので、各項目を入力し「OK」ボタンを左クリ ックします。
 - ①「ホストの設定名」:任意の名前を入力します。例)MTO
 - ②「ホスト名(アドレス)」:www.mto.ne.jp
 - ③「ユーザ名」:お客様のホームページユーザ ID を入力します。
 - ④「パスワード/パスフレーズ」:お客様のホームページユーザ ID のパスワード を入力します。
 - ⑤「ローカルの初期フォルダ」:サーバーに転送するファイルのあるフォルダを設 定します。

ホストの設定 基本 拡張 文字コード	ダイアルアップ 高度	<u>?</u> ×
ホストの設定名(T) ① MTO	ホスト名(アドレス)(N) www.mto.ne.jp	72
ユーザ名(U) ③ [fumichan ローカルの初期フォルダ(バスワード/バスフレーズ(P) ******* ④ 「 anonymous (J)	
(5) V:¥homepage ホストの初期フォルダ(R)		1
「 「最後にアクセスしたフ	ォルダを次回の初期フォルダとする(F)	1
)K **ンセル ヘルプ	

4.「ホスト一覧」画面に戻ります。

先ほど設定した内容でファイル転送の設定が作成されますので「接続ボタンを 左クリックしてサーバーに接続します。

🛃 МТО	新規ホスト(N).
	新規ゲルーフ°(<u>G</u>).
	設定変更(<u>M</u>)
	⊐Ľ−©)
	肖IFF余(D)
	1 4

- 5. サーバーに接続が完了すると以下のような画面が表示されます。
 - ・左側の領域にお客様のコンピューターのファイルー覧が表示されます。
 - ・右側の領域にサーバー側のファイルー覧が表示されます。
 - ・画面下部の灰色の領域にログ(操作履歴)が表示されます。

🖭 🧭 🔽 V.Vho	mepage		- 🔜 🥁 /htm	y.			
名前	日付	サイズ 種類	名前	Brt	サイズ 種類	属性	所有者
ndex.html g page2.html	2005/03/15 10:59 2005/03/15 10:59	58 btm 58 html	La contra	annedberg ein anskel		10000,000.00	
CWD html 50 CWD com @WD 57 "Antml" is	mand successful. current directory.						

6. ファイルの転送を行います。

・左側の画面からサーバーに転送したいファイルを選択します。

- ・画面上の「↑」印のボタンを左クリックします。
- 「アップロード」画面が表示され転送の状況が表示されます。

B M AND MINE	<u>+</u>	割留 /mml			1
7) 日付 Images 2005/03/15 11:0 Index.html 2005/03/15 10:0 page2.html 2005/03/15 10:0	01 ≪DIR> 59 58 html 39 58 html	名前 D cg-bin	日付 2005/03/15 11:05	<u>サイズ 複精 腐性</u> <or> nvix-ar-x</or>	所有者
	ホスト: //tml/index ローカル: Vikonepag 転送モード: アスキー 状況: 完了	html eVindeschtml コード変換:無J	елен (
WD /html 0 Opening ASCII mode dat	ta connection for /html/inde	sx.html.			

7. 正常に転送が完了すると以下の画面が表示されます。

・画面右側に転送したファイルが表示されます。

Sa Vinomepage									
名前 meges ndex.html page2.html	日付 2005/03/15 11-01 2005/03/15 10:59 2005/03/15 10:59	<u>サイズ 種類</u> CDIR> S8 hami S8 Hami	- 65 m → rap-to mage → matex → matex → sage	n is "html 2.html	Eff 2005/03/15 11:05 2005/03/15 11:06 2005/03/15 11:06 2005/03/15 11:06	713 (0R) (0R) 52 52 52	推調 html html	羅住 mixe-sr-s mwenar-s ny-r-s- m-r-s-	計算者

操作を終了する場合は、画面上部の「切断」ボタンを左クリックします。

FTP(ファイル転送)用パスワード変更方法

- 1. Microsoft Edge などのブラウザを起動します。
- 2. 「https://www.mto.ne.jp:20000/」をアドレスバーに入力してアクセスします。

🔿 toogie 🥂 🕂 🕂				1	a	×
e -> 0 🖶 https://pop3.mio.re.jp	200007		4	G)		
Googenica): I) 9			Orei 唐香	#	0042	
	Googl	e				
	Q.	8				
	Google M29: I'm Feeling Luci	e.				
at						
ILB 1997 MADERN			20400	- 1	ion: Liai	it i

3. 「サインイン」 画面が表示されますので、ホームページのユーザIDとパスワード を入力して「サインイン」 ボタンを左クリックします。

サー/ 名と/	(一にログインするには、ユーザー (スワードを入力する必要がありま
	す pop3.mto.ne.jp
4	2222
۵	
	ヴインを保存

4. サインイン完了後にメニュー画面が表示されます。 「パスワードの変更」を左クリックします。

44 Diamin	⊘ ダッシュポード	アカウント情報	
	(a)	システムのホスト名	pop3 mto ne (p
		オペレーティング・システム	CentOS Linux 8.2.2004
№ ディスク容量		Usermin/<=Sa>	1.802
● メール 御道		Authentic theme version	19.52
€ パスワートの変更		システムの時間	2020/08/19 17:40:43

5. 「パスワードの変更」画面が表示されます。 「現在のパスワード」「あたらしいパスワード」「あたらしいパスワードをもう1度」 を入力し「変更する」ボタンを左クリックします。

(S) Usermin	9 9991iter		3	合 パスワードの変	更		
HR Q & ディスク河道 & メール 転送 & パスワードの変更		パスワードの変更 パスワードの変更 このフォームを使用して、Userminへのログイン、SSHおよびFTPを介したサーバーへのアクセス、または電子メールのダウンロードと注意に使用するパスワードを変更します。					
		変更するユーザー		support			
		現在のパスワード あたらしいパスワード			0	a r	
14 J \star 62 & support 🗃		あたらしいV(スワードをもう1座 「「「金里平寺			0		

 パスワード変更が完了すると以下の画面が表示されます。
 画面左下「サインアウト」ボタンを左クリックして、パスワード変更画面からサイン アウトします。

💩 Usermin	0 Sescules II	🖂 🛱 Changed Password
	<u>. 0.</u>	appartのパスワードは正常に変更されました。これ以降、Gaermin、SSH、FTP、または電子メールのログインでは、新しいパスワードが必要 になります。
% メール 転送	е.	← password changing form L IR &
н у е е	9-(579) 4 opport	

7. サインアウトが完了すると以下の画面が表示されます。 この画面が表示された後に Microsoft Edge などのブラウザを終了してください。